



PÀSSIONE BEAUTY


PREPARAZIONE, APPLICAZIONE,
RIMOZIONE SEMIPERMANENTE CLASSICO
(SENZA FRESA)




Preparazione




1 Vaporizzare **Fresh & Pure** su mani e unghie e lasciare asciugare all'aria



2 Accorciare il bordo libero



3 Spingere delicatamente le cuticole con gli appositi **Bastoncini d'arancio** o lo **Spingicuticole**




4 Rimuovere le cuticole con le forbicine




5 Opacizzare la superficie dell'unghia naturale con la **Lima Preparazione Zebra Premium 180/240**



6 Rimuovere con lo **Spazzolino per unghie** tutta la polvere dalla superficie




7 Vaporizzare **Fresh & Pure**



8 Applicare i liquidi preparatori su tutta la superficie dell'unghia naturale nel seguente ordine: **Nail Prep** e **Binder** e farli asciugare all'aria

NOTA: APPLICARE BINDER SOLAMENTE SULL'UNGHIA NATURALE, ANCHE IN CASO DI REFILL.

Applicazione della base




Stendere uno strato omogeneo di **Base** su tutta la superficie dell'unghia facendo attenzione a non toccare le cuticole



Polimerizzare il prodotto per **30 secondi** in lampada UV/Led o **120 secondi** in lampada UV

COSE DA NON FARE



Lo strato di dispersione della base non va rimosso dopo aver terminato la polimerizzazione


Applicazione colore semipermanente



Agitare il flacone




Prelevare **poco** prodotto scaricando bene il pennello nella boccetta



Applicare un **sottile strato** di colore partendo **dal centro** dell'unghia e procedendo **ai lati**, dal giro cuticole fino al bordo libero. Anche se la prima stesura può sembrare imperfetta basterà capovolgere la mano per qualche secondo prima di entrare in lampada e il colore si auto livellerà



Polimerizzare in lampada **UV Led per 30 secondi**




Applicare un secondo strato sottile di colore. Per rifinire il colore in prossimità del giro cuticole aiutarsi con il pennello **Trendy Superfine**. Dopo questa stesura il colore sarà perfettamente coprente e auto livellato




Polimerizzare in lampada UV Led per **30/60 secondi** a seconda di quello che c'è scritto sul flacone o nella scheda prodotto

Applicazione colore semipermanente


COSE DA NON FARE



Non estrarre la mano dalla lampada prima del termine dei tempi di polimerizzazione




Non fare "dentro e fuori" dalla lampada per bloccare il colore



Non fare stesure abbondanti di colore per evitare bolle o pieghe sulla superficie


Applicazione Finish



Applicare un **sottile strato di Gloss** in modo uniforme, sigillando anche il bordo libero



Polimerizzare in lampada secondo i tempi indicati sull'etichetta o nella scheda prodotto




Rimuovere la dispersione se il prodotto lo richiede

NOTA: SE IL COLORE O LA BASE SU CUI SI VA A STENDERE IL FINISH HA MOLTA DISPERSIONE, È PREFERIBILE RIMUOVERE LO STRATO DI INIBIZIONE CON CLEANER E DI OPACIZZARE POI LA SUPERFICIE.

Applicazione Finish


COSE DA NON FARE




Non fare applicazioni troppo abbondanti per evitare che il prodotto coli sulle cuticole, causando poi sollevamenti




Evitare applicazioni troppo sottili ed assicurarsi di sigillare sempre anche il bordo libero



Se stiamo applicando un finish con dispersione, attendere sempre qualche secondo prima di rimuovere la dispersione




Se stiamo applicando un finish senza dispersione, aspettare almeno 10 minuti prima di applicare l'olio per cuticole



Nei finish senza dispersione consigliamo di far lavare le mani alla cliente prima di mettere l'olio per cuticole

Rimozione con metodo soak off




Lavare le mani



Vaporizzare **Fresh & Pure** su mani e unghie e lasciare asciugare all'aria




Opacizzare la superficie: è possibile utilizzare una **Lima buffer boomerang rosa**, un **Buffer mattoncino** oppure una lima a grana sottile come **Lima Zebra Premium 100/180**




Appoggiare sull'unghia un pad ben imbevuto di **Remover**



Fissare il pad con i **Cap-pucci per Rimozione**



Attendere circa una **decina di minuti**, fino a quando il prodotto si sarà ammorbidito



Eliminare quindi i residui con l'aiuto di un **Pusher** o dei **Bastoncini d'arancio**

NOTA: LE TEMPISTICHE POSSONO VARIARE LEGGERMENTE A SECONDA DELLA QUANTITÀ E DELLE CARATTERISTICHE DEL SEMIPERMANENTE APPLICATO. NON SUPERARE I 15 MINUTI ALTRIMENTI IL PRODOTTO POTREBBE EVAPORARE.